


# Acessando o ASDM (ASA 5505) com versões atuais do Java

Para acessar um ASDM mais antigo com versões mais atuais do Java, precisamos fazer duas configurações. Uma no arquivo **java.security** e outra nas configurações do próprio Java. Abaixo seguem as instruções:

- Edite o arquivo **java.security** localizado em **C:\Program Files\Java\jre1.8.0\_301\lib\security** e comente a linha abaixo:

```
720 # Example:
721 #   jdk.tls.disabledAlgorithms=MD5, SSLv3, DSA, RSA keySize < 2048, \
722 #     rsa_pkcs1_sha1
723 #jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, RC4, DES, MD5withRSA, \
724 #   DH keySize < 1024, EC keySize < 224, 3DES_EDE_CBC, anon, NULL, \
725 #   include jdk.disabled.namedCurves
726
```

- Em seguida, após salvar a alteração no arquivo acima, vá no menu iniciar e procure por **Configurar Java**, após abri a janela vá em **Avançado** e role a barra de rolagem até o final e então selecione todas as opções de TLS como mostra a imagem abaixo:



Após clicar em OK para salvar as configurações tente abrir novamente o ASDM e se conectar ao ASA.

Revision #1

Created 2022-02-02 18:35:15 UTC by Felipe Rozelio

Updated 2022-02-02 18:35:36 UTC by Felipe Rozelio